



# CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POST CERVICAL

"¿CÓMO IMPLEMENTAR LA TÉCNICA CON ÉXITO Y NO FALLAR EN EL INTENTO?"

Puedes elegir...

Reproducir en Spotify

Reproducir en YouTube

[O continuar leyendo la última revisión](#) ↓

## 7 errores que solemos cometer cuando nos acostumbramos a realizar la técnica post cervical.

### “Un principiante puede ser más que un sabio distraído”

Esta frase aplica perfectamente a lo que nos ocurre cuando nuestro trabajo se convierte en una rutina. Lo complejo en este caso es que, nos damos cuenta cuando recibimos los resultados producidos 3 a 4 meses atrás y ya nada podemos hacer con el pasado.

Para evitar que suceda, **chequea este capítulo frecuentemente** y pregúntate ¿Cómo puedo mejorar algún punto diferente del que mejoré ayer?

**1)- “Velocidad”.** No por ser rápida debemos hacer las cosas rápido. Al ver que es una técnica rápida, nos acostumbramos a realizar las tareas demasiado veloces. Es necesario realizar cada paso con su debida paciencia. Esto evita errores como, por ejemplo, mala limpieza vulvar.

**2)- “En cantidad”.** Más de lo que puedo controlar. Al existir el tiempo de relajación del cérvix y querer aprovecharlo al máximo, inseminamos más de “5 cerdas juntas” (técnica 5 en 1). Al volver a la primera cerda a la cual se colocó el catéter, el mismo ya no se encuentra anclado en el fondo de la vagina. Sin controlar, empujamos la sonda y en vez de atravesar el Cervix dejamos el semen en vagina y obtenemos reflujo vulvar durante la inseminación o bien, debemos re introducir el catéter con el riesgo que conlleva.

**3)- “Conceptual”.** Nos olvidamos que la clave es el Cérvix del Capítulo 3. Siempre debemos recordar que el cérvix abre y cierra paulatinamente. Nos encontraremos en la práctica muchas diferencias entre las cerdas y el momento de su apertura o cierre. Además, debemos considerar las diferencias entre cerdas de distintos ciclos.

**4)- “En la dosis”.** No girarla suavemente para homogeneizar antes de introducirla en la sonda. De tener reflujo, olvidamos que perder varias gotas de dosis más pequeñas pueden implicar una pérdida importante. Evaluar a conciencia si es meritorio **volver a inseminar** una cerda en la cual perdimos gran parte de la dosis.

**5)- “Registros”.** Falta registro de eventualidades. Cada evento que suceda diferente de lo que siempre ocurre, debemos agendarlo en la planilla. Esto nos permite realizar un análisis sobre lo que está ocurriendo a nivel general o particular como, por ejemplo “sangre en la sonda”.

**6)- “Calidad”.** Olvidamos verificar que continuamos trabajando con dosis de calidad. Si bien esto se hace en el CIA por quienes están allí, somos responsables de los resultados y por ello debemos revisar que las dosis se encuentran bajo los parámetros de calidad definidos previamente de modo constante.

**7)- “Otras causas”.** Siempre debemos recordar que **no solo la correcta aplicación de la técnica me traerá buenos resultados.** Hay muchas variables que inciden en la reproducción. Cada vez que tengamos variaciones de los resultados debemos intentar comprender qué variables pueden haber generado su aporte en la diferencia de los mismos. Para que el descarte de variables sea correcto, debemos intentar realizar lo mejor posible cada punto y así evitar que acumule riesgo que incide de manera negativa como, por ejemplo, inseminar una cerda demasiado flaca que tarda en retornar al celo.

Este mail es parte del Curso de Inseminación Post - Cervical de Genox, basado en la experiencia práctica de su autor. Puedes consultar la bibliografía utilizada. Cualquier sugerencia, completar en este formulario. Comparte este curso a las personas que creas que le será útil.

Por dudas o consultas puedes escribirnos un correo a [d.tecnico@genox.com.ar](mailto:d.tecnico@genox.com.ar) o [vet@genox.com.ar](mailto:vet@genox.com.ar) con el asunto: “CIAPC consulta”.



**GENOX**

